SATI-Q

¿Cómo instalar SATI-Q en red?

REQUISITOS

1. Todos los equipos en que desea instalar SATI-Q deben estar previamente conectados en red.

2. Todos los usuarios que accedan al programa deben tener **permiso de lectura/escritura** sobre una carpeta de red compartida.

3. Es requisito asignar una unidad de red a esta carpeta compartida en los equipos Windows clientes.

NOTA: Consulte al personal de informática de su Institución para que se cumplan estos requisitos y le informen el nombre de la unidad de red asignada.

PROCEDIMIENTO EN SERVIDORES WINDOWS

1. Instalar SATI-Q en forma habitual en **cada equipo cliente Windows** en el que desea utilizar el software.

2. Copiar el archivo **SatiQ.mdb** en una carpeta compartida de red.

- Si es un nuevo usuario y no dispone de datos previos, puede copiar la base vacía generada al instalar SATI-Q por primera vez.
- Si ya dispone de datos, copie su archivo existente con los registros en uso.

3. Copiar el archivo de licencia **SatiQ.lic** en la misma carpeta compartida donde está la base **SatiQ.mdb**.

4. **En cada equipo cliente Windows**, modificar el archivo **SATI.ini**, ubicado en la carpeta local donde se instaló SATI-Q. Abrirlo con un editor de texto y reemplazar la línea:

```
BD=C:\SATI-Q\SatiQ.mdb
```

por:

```
BD=S:\SatiQ.mdb
```

(donde `S:` es la unidad de red asignada a la carpeta compartida en el Servidor).

PROCEDIMIENTO EN SERVIDORES LINUX

Si en lugar de utilizar un equipo Windows como servidor de la carpeta compartida desea utilizar un servidor **Linux (como servidor de archivos)**:

- **Configure Samba** (o un servicio NFS si fuera aplicable) para exportar la carpeta donde se alojarán los archivos **SatiQ.mdb** y **SatiQ.lic**.
- Asigne los permisos de lectura/escritura para los usuarios de la red sobre esa carpeta.
- Desde los clientes Windows, mapee esa carpeta de red a una unidad, por ejemplo con la letra `S:`
- El archivo **SATI.ini** en cada cliente deberá apuntar a esa ubicación de red mapeada (`S:\SatiQ.mdb`), tal como se indica más arriba.

Nota importante: el protocolo de red y el sistema operativo del servidor no afectan la estructura interna de la base de datos (Access `.mdb`). Mientras el mapeo en los clientes Windows permanezca igual (por ejemplo, `S:`), y el `SATI.ini` apunte correctamente a esa ruta, no es necesario realizar ajustes adicionales en los clientes de SATI-Q.

Contacto

Ante cualquier duda o dificultad, puede contactarnos a través de los siguientes medios:

- Correo electrónico: **satiq@hardineros.com.ar**
- Formulario de contacto: http://www.hardineros.com.ar/satiq/site/contact

PANTALLA: ARCHIVO SATI.INI


Nombre
Fecha de modifica...
Tipo
Tamaño
Sati.exe 24/10/2014 15:36 Aplicación 3.612 KB
Satic.exe 24/10/2014 15:39 Aplicación 1.024 KB
unins000.exe 26/11/2014 04:29 Aplicación 702 KB
SatiQ.mdb 14/12/2014 15:47 Aplicación Micros... 48.940 KB
unins000.dat 26/11/2014 04:30 Archivo DAT 4 KB
SatiRSG_4_0_27.rsg 13/09/2014 11:21 Archivo RSG 1.150 KB
SatiRSG_4_0_27__0001.rsg 26/11/2014 04:33 Archivo RSG 4.724 KB
DAO350.DLL 24/06/2012 13:42 Extensión de la apl... 557 KB
dao360.dll 24/06/2012 13:42 Extensión de la apl... 549 KB
HOSPITAL.ICO 24/06/2012 13:42 Icono 1 KB
logo.gif 24/06/2012 13:42 Imagen GIF 4 KB
SatiQ.ini 26/11/2014 04:30 Opciones de confi... 1 KB
Tipo: Opciones de configuración
Tamaño: 32 bytes

SATI-Q